

Handymat App Installation

Für die Installation der Handymat App benötigen Sie ein Handy mit Android ab Version 5.1 (Lollipop). Zur Installation der Software gehen Sie wie folgt vor:

Android Version 5.1 – 7.1

1. Öffnen Sie auf dem Handy die Einstellungen
2. Navigieren Sie zu dem Punkt System
3. Setzen Sie dort den Haken bei Apps aus unbekannten Quellen zulassen
4. Laden Sie die Datei handymat.apk von der Internetseite herunter und wählen Sie installieren
5. Sollte die Option installieren nicht angezeigt werden öffnen Sie die Datei handymat.apk im Downloads Ordner

Android ab Version 8

1. Öffnen Sie auf dem Handy die Einstellungen
2. Tippen Sie **unbek** ins Suchfeld
3. Öffnen Sie *Spezieller App-Zugriff* und darin *Unbek. Apps installieren*.
4. Tippen Sie oben rechts aufs Drei-Punkte-Menü und wählen Sie *System anzeigen*
5. Sie bekommen eine Liste von Programmen angezeigt, die das nachinstallieren von Anwendungen erlauben. Achten Sie darauf, dass Ihr Browser dabei ist.
6. Laden Sie die Datei handymat.apk von der Internetseite herunter und wählen Sie installieren

Bitte beachten Sie, dass die Handymat App für die Einstellungen Ihrer Geräte die SMS Funktion Ihres Smartphones nutzt. Es fallen die üblichen Mobilfunkgebühren für den SMS Versand an.